



Luzerner
Kantonalbank

Direct EBICS App für Android

Initialisierungsanleitung

Initialisierungsanleitung Direct EBICS App

Android

- 1. Erste Verwendung der App 2
- 2. Anmeldung..... 2
- 3. Bankschlüssel verifizieren 8
- 4. Abgleich Hashwerte..... 8
- 5. Initialisierung abgeschlossen 9



Laden Sie die **LUKB EBICS App** in GooglePlay herunter oder scannen Sie ganz einfach folgenden QR-Code:



Anleitung für Android Geräte

1. Erste Verwendung der App

Beim erstmaligen Start der Direct EBICS App wird eine doppelte Passwordeingabe verlangt, womit Sie Ihr persönliches Anwendungspasswort definieren können.

Direct EBICS App wird vor der Benutzung durch ein individuelles, lokal gespeichertes Passwort geschützt. Dieses Passwort müssen Sie bei jedem Start und immer, wenn die Anwendung aus dem Hintergrund geholt wird, erneut eingeben.

Nachdem Sie Ihr Anwendungspasswort definiert haben, wird nach der Eingabe der Benutzerkennung und dem initialen Passwort gefragt. Dies finden Sie auf dem Bankparameter-Datenblatt, welches Sie per Post erhalten haben.

2. Anmeldung

Sie haben die Möglichkeit die erste Anmeldung unter der Verwendung des QR-Codes auf dem Bankparameter-Datenblatt oder mittels manueller Eingabe der Daten durchzuführen.

2.1 Anmeldung mit QR-Code

Die App fragt Sie nun, ob auf die Kamera zugegriffen werden darf. Erteilen Sie hier das OK, falls Sie die initiale Anmeldung mithilfe des QR-Codes durchführen möchten (empfohlen). Bestätigen Sie dies mit «OK».

Wählen Sie nun «QR-Code mit Kamera einlesen».


Alternativ können Sie die Daten auch manuell eingeben. Wählen Sie hierzu «Nicht erlauben» und danach den Button «Daten über Tastatur eingeben» an (Weiter unter Punkt 2.4).



Herzlich Willkommen zum mobilen
Signatur-Client für EBICS!

Bitte legen Sie nun ein Passwort fest, unter dem Ihre Daten für diese Anwendung auf dem Gerät gesichert werden.

Das Passwort muss mindestens acht Zeichen lang sein und muss mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben sowie ein sonstiges Zeichen (Ziffer oder Sonderzeichen) enthalten.



2.2 QR-Code einlesen

Fotografieren Sie den QR-Code auf dem Bankparameterdatenblatt.
Ihre Benutzerdaten werden so automatisch abgefüllt.

Initiale Einrichtung des Zugangs zum EBICS-Portal



Halten Sie den QR-Code in einem geeigneten
Abstand so vor die Kamera, dass das Bild scharf
gestellt ist und der QR-Code den dargestellten
Ausschnitt möglichst ausfüllt.

Abbrechen

2.3 Anmeldung mit QR-Code abschliessen

Mandant, Benutzerkennung und Startpasswort werden automatisch
ausgefüllt. Wählen Sie «Senden».

Initiale Einrichtung des Zugangs zum EBICS-Portal

Portal-Mandantenkennung:
LUKB

Portal-Benutzerkennung:
12345678

Einmaliges Startpasswort:
hallo

Anleitung

Senden

Zurück



2.4 Manuelle Anmeldung

Wenn Sie sich dazu entschieden haben die Anmeldung ohne die Verwendung des QR-Codes durchzuführen, geben Sie auf der folgenden Seite bitte die Mandantenkennung, Benutzerkennung und das Startpasswort ein. Die Informationen finden Sie auf dem Bankparameterdatenblatt, das Ihnen von der Bank zugestellt wurde.

Wählen Sie anschliessend «Senden».

Initiale Einrichtung des Zugangs zum EBICS-Portal

Portal-Mandantenkennung:

Portal-Benutzerkennung:

Einmaliges Startpasswort:

[Anleitung](#) [Senden](#)

[Zurück](#)


2.5 Push-Mitteilungen

Sie werden nun gefragt ob Sie Push-Mitteilungen der App zulassen wollen. Wenn Sie dies zulassen, erhalten Sie zukünftig eine Pushnachricht wenn z.B. eine neue Zahlungsdatei in der Unterschriftenmappe liegt die noch freigegeben werden muss. Es wird empfohlen Pushnachrichten zuzulassen

Push-Mitteilungen können auch nachträglich noch erlaubt werden: (wählen Sie hierzu unter den Geräteeinstellungen → EBICS → Mitteilungen → «Mitteilungen erlauben»)

Folgende Push-Mitteilungen werden von der App generiert:


- Teilnehmer für App freigeschaltet
- Neuer Auftrag in VEU-Mappe
- Auftrag wurde vollständig in VEU-Mappe autorisiert
- Auftrag wurde storniert
- Auftrag steht zur Löschung an (24h vor «Ablaufzeitpunkt»)



2.6 Übersicht: EBICS-Zugänge


Sie sehen als nächstes das Übersichtsbild der App.

Wählen Sie das «*EBICS-Zugänge*»-Symbol um mit der Anmeldung fortzufahren.



2.7 EBICS-Zugang einrichten

Wählen Sie nun die rot markierte «LUKB». Der EBICS-Zugang muss nun zuerst initialisiert werden.



2.8 Teilnehmerschlüssel einreichen

Um den EBICS Zugang zu initialisieren wählen Sie nun *«Teilnehmerschlüssel einreichen»*.

EBICS-Zugang ↻

Bank:	LUKB
EBICS-Kundenkennung:	14236969
EBICS-Teilnehmerkennung:	99999975

Sie müssen nun Ihre Teilnehmerschlüssel einreichen, damit diese von der Bank freigeschaltet werden können.

[Teilnehmerschlüssel einreichen](#)

[Namenszusatz hinzufügen](#)

[EBICS-Zugang löschen](#)

2.9 INI-Brief

Nun muss der INI-Brief gedruckt, unterzeichnet und anschliessend der LUKB per Post zugestellt werden. Verwenden Sie hierzu einfach das Antwortcouvert das Sie zusammen mit dem Bankparameter-Datenblatt erhalten haben.

Wählen Sie bitte entsprechend *«INI-Brief drucken / versenden»*

EBICS-Zugang ↻

Bank:	LUKB
EBICS-Kundenkennung:	14236969
EBICS-Teilnehmerkennung:	99999975

Ihre Teilnehmerschlüssel sind noch nicht am Banksystem freigeschaltet. Dazu müssen Sie den INI-Brief ausdrucken, unterschreiben und an Ihre Bank senden.

[INI-Brief drucken / versenden](#)


[Namenszusatz hinzufügen](#)

[EBICS-Zugang zurücksetzen](#)

[EBICS-Zugang löschen](#)

2.10 Vorschau INI-Brief

Es erscheint die Druckvorschau des INI-Briefs. Wählen Sie nun das Aktionssymbol  an.



2.11 INI-Brief drucken & versenden

Sie können nun den INI-Brief drucken oder an eine E-Mail-Adresse versenden, damit Sie den Brief an einem Desktop Computer ausdrucken können.

Unterzeichnen Sie bitte den Brief auf beiden Seiten und retournieren Sie diesen im Original mit dem erhaltenen Rückantwortcouvert.

Die Bank muss Ihren persönlichen Zugang nun mit den gedruckten Hashwerten freischalten. Je nach Postzustellung kann dies in der Regel rund eine Arbeitswoche dauern. Sobald Ihr Zugang bankseitig freigeschaltet wurde, erhalten Sie eine Push-Mitteilung (sofern Sie der App dies erlaubt haben). Fahren Sie dann wie unter Punkt 3 beschrieben fort.



3. Bankschlüssel verifizieren

Wählen Sie in der Übersicht die Kachel «EBICS-Zugänge» → «Bankschlüssel verifizieren» an.

EBICS-Zugang ↻

Bank:	LUKB
EBICS-Kundenkennung:	14236969
EBICS-Teilnehmerkennung:	99999975

Um diesen EBICS-Zugang vollständig einzurichten, müssen Sie nun die Bankschlüssel verifizieren.

Bankschlüssel verifizieren

Namenszusatz hinzufügen

EBICS-Zugang zurücksetzen

EBICS-Zugang löschen

4. Abgleich Hashwerte

Gleichen Sie die Hashwerte auf Ihrem Bildschirm mit jenen auf dem Bankparameter-Datenblatt ab. Wenn die Hashwerte korrekt sind, können Sie diese mit «Bankschlüssel akzeptieren» annehmen.

Bankschlüssel ↻

Bank:	LUKB
Öffentlicher Chiffrierschlüssel der Bank:	
77 79 98 D1 C0 5B 1D 57 CF 65 71 1D CC C3 19 EC 81 C2 D4 56 79 75 DE 04 E9 C0 82 03 05 A8 5C C7	
Öffentlicher Signaturschlüssel der Bank:	
16 66 0C AE 8B 53 B2 11 C4 CB 9A 1A FF 36 2D 42 D9 D6 E7 2B 62 C8 4E 2D 4D BB 49 E9 5D F1 24 63	

Bitte vergleichen Sie die angezeigten Hashwerte der Bankschlüssel mit den Angaben Ihrer Bank.

Bankschlüssel akzeptieren

5. Initialisierung abgeschlossen

Herzlichen Glückwunsch, Ihr Zugang ist nun vollständig eingerichtet und bereit zur Nutzung.

Zahlungsdateien zur Freigabe sind unter der Kachel «VEU» ersichtlich.

5.1 VEU-Übersicht

Unter Umständen aktualisiert das Smartphone die VEU-Übersicht nicht automatisch. Falls «Unvollständiger EBICS-Zugang» angezeigt wird, wählen Sie einfach die Aktualisierungsoption. Zahlungsdateien zur Freigabe sind ab dann ersichtlich.

